

# Windowsメールの設定


Windows Vistaに標準で搭載されている電子メールソフトWindowsメールの設定を行います。

※設定中にユーザーアカウント制御の画面が出る場合は「続行」をクリックしてください。


- 1 「スタートメニュー」から「Windowsメール」を選択します。




- 2 Windowsメールを起動し、「ツール」メニューから「アカウント」を選択します。



3 「インターネットアカウント」の画面から「追加」を選択します。



4 「電子メールアカウント」を選択し、「次へ」をクリック。



- 5 「名前」の「表示名」にはお好きな名前を入力してください。入力が終わったら「次へ」  
表示名は相手に通知する「送信者の名前」になります。漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット  
でも大丈夫ですが日本以外にメールを送る方はアルファベットが良いでしょう。

名前

電子メールを送信するときに、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(N): ひまわりてれび

例: Taro Chofu

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

- 6 インターネット電子メールアドレス設定では「電子メールアドレス」の欄に「登録完了通知書」に記載された  
アカウントに「@himawarinet.ne.jp」を組み合わせたメールアドレスを“半角英数小文字”で入力します。  
入力が終わったら「次へ」をクリックします。

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): xxxxxxxx@himawarinet.ne.jp

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

- 7 電子メールサーバーのセットアップでは、「受信メールサーバーの種類」を「POP3」に設定します。「受信メールサーバー」、「送信メールサーバー名」は共に mail.himawarinet.ne.jp と “半角英数小文字” で入力します。「送信メールサーバーは認証が必要」のチェックボックスは外してください。入力が終わったら「次へ」をクリックします。

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

mail.himawarinet.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(Q):

mail.himawarinet.ne.jp

送信サーバーは認証が必要(Y)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

- 8 インターネットメールログオンでは「ユーザー名」の欄に登録完了通知書に記載された「アカウント」を “半角英数小文字” で入力します。「パスワード」には登録完了通知書に記載された「パスワード」を “半角英数小文字” で入力します。パスワードを保存するにチェックを入れておくと毎回パスワードを入力する必要がなくなります。入力が終わったら「次へ」をクリックします。

インターネットメール ログオン

インターネットサービスプロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): xxxxxxxx

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

- 9 これでWindowsメールの設定は終了です。  
「完了」をクリックしてウインドを閉じてください。

