

# ■Windows 7 編

## TCP/IPの設定


CATVインターネットはLANポートを使用してインターネットへ接続します。お客様のコンピューターでLANアダプタが正常に認識されていないとネットワークに接続できません。

LANアダプタについてはご使用のパソコンの機種によって異なります。アダプタにつきましてはパソコンを購入された店舗かメーカーへお問い合わせください。


LANアダプタが正常に動作していることが確認できたら、TCP/IPの設定を行います。

※設定中にユーザーアカウント制御の画面が出る場合は「続行」をクリックしてください。


- 1 「スタートメニュー」から「コントロールパネル」を選択します。




- 2 「ネットワークとインターネット」を選択します。




3 「ネットワークと共有センター」を選択します。




4 「アダプターの設定の変更」を選択します。




5 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。



- 6 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し「プロパティ」をクリック。



- 7 「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し「OK」をクリックして設定は完了です。



## ネットワークの場所の設定

TCP/IPの設定が完了したらパソコンとモデムをLANケーブルで接続します。  
初めて接続する際にネットワークの場所を指定する必要があります。  
接続する場所についてはお客様の利用する環境に合わせて選択してください。  
ネットワーク上に1台しかパソコンがなく、ファイルやプリンタを共有する必要がない場合は、「パブリックネットワーク」を選択するのが最も安全です。




# Microsoft Internet Explorer 8の設定


ネットワークの設定が完了したら、Windowsでホームページを閲覧する際に使用するインターネットエクスプローラーの設定を行います。

※設定中にユーザーアカウント制御の画面が出る場合は「続行」をクリックしてください。

- 1 「スタートメニュー」から「コントロールパネル」を選択します。




- 2 「ネットワークとインターネット」を選択します。




3 「インターネットオプション」を選択します。




4 「接続」のタブをクリックし「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定」の項目が「ダイヤルしない」になっていることを確認して「LANの設定」をクリックします。



5 ローカルエリアネットワークの設定のチェックをすべて外し、「OK」をクリックしてウィンドを閉じます。



- 6 「スタートメニュー」の右にある、インターネットエクスプローラーのアイコンを選択します。



- 7 初めて起動した場合「Windows Internet Explorer 8のセットアップ」画面が出てきます。表示にしたがって好みの設定を行なってください。



- 8 設定が完了したら次回からはスタートメニューの右にあるアイコンからインターネットエクスプローラーを起動してインターネットをお楽しみいただけます。