



## ■Macintosh OS9 編

### TCP/IPの設定


1. 「アップルメニュー」から「コントロールパネル」→「TCP/IP」を選択します。




2. 「経路先」の項目から「Ethernet」を選択します。




3. 「設定方法」の項目から「DHCPサーバを参照」を選択します。



4. ウィンドウを閉じます。



5. 設定を保存します。




## Outlook Express 5 の設定

ここでは「Outlook Express 5」を例に設定を行います。


1. 「Outlook Express 5」を起動し、「ツール」から「アカウント」を選択します。



2. 「アカウント」の画面が表示されます。



4. ツールバーの「新規」から「メール」をクリックします。



4. 「表示名」にはお好きな文字を入力します。入力された文字が、お客様のメール送信先に通知されます。画面右下の矢印ボタンをクリックして次に進みます。

5. 「すでに持っている電子メールアドレスを使う」を選択し、「電子メールアドレス」の欄に「登録完了通知書」に記載されたお客様のメールアドレスを入力します。画面右下の矢印ボタンをクリックして次に進みます。

6. 「電子メールサーバーの種類」の項目から「POP」を選択し、「受信メールサーバー」「送信メールサーバー」ともに「mail.himawarinet.ne.jp」と入力します。画面右下の矢印ボタンをクリックして次に進みます。

Outlook Express 設定アシスタント

### 電子メール サーバー名

電子メールにはさまざまな通信手段があります。登録しているインターネットサービス プロバイダの、電子メール サーバーの種類を選んでください。現在、ほとんどのプロバイダで POP サーバーが使用されています。

電子メール サーバーの種類: POP サーバー

受信メール (POP、IMAP) サーバー:  
mail.himawarinet.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー:  
mail.himawarinet.ne.jp

右向き矢印をクリックして進んでください。

7. 「アカウントID」には「登録完了通知書」に記載されたお客様のアカウントを入力します。「パスワード」には「登録完了通知書」に記載されたお客様のパスワードを入力し、「パスワードを保存する」にチェックを入れます。画面右下の矢印ボタンをクリックして次に進みます。

アカウント設定アシスタント

### インターネット メール ログオン

ご利用のインターネットサービス プロバイダから通知された、アカウント ID とパスワードを入力してください。

アカウント ID: [ ]

参考: アカウント ID は、電子メール アドレスとは異なります。通常、電子メール アドレスのアットマーク (@) の前の部分です。

パスワード: [ ]

パスワードを保存する

参考: 新着メールを確認する際にパスワードの入力を省略する場合は、上のチェック ボックスをオンにします。

右向き矢印をクリックして進んでください。

アカウントを手動で設定する

8. アカウント名を確認し、「このアカウントを”すべて送受信”スケジュールに含める」にチェックを入れます。「完了」ボタンをクリックします。

アカウント設定アシスタント

おめでとうございます！

アカウント設定に必要な情報が、すべて入力されました。

このアカウントに名前を付けてください。この名前は、Outlook Express で、ほかのアカウントと区別するためだけに用いられます。

アカウント名:

このアカウントでのメールの送信と受信を“すべて送受信”スケジュールに含める場合は、下のチェックボックスをオンにしてください。

このアカウントを“すべて送受信”スケジュールに含める

[完了] をクリックすると、すべての設定が保存されます。

完了

参考: スケジュールの指定は、[ツール] メニューから行います。


アカウントを手動で設定する

5

## ■MacOSX 編

### TCP/IPの設定


1. 「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。




2. 表示された「システム環境設定」の項目から、「ネットワーク」を選択します。



3. 「表示」の項目から「内蔵Ethernet」を選択します。



4. 「TCP/IP」のタブにある「IPv4を設定」の項目から「DHCPサーバを参照」を選択します。画面右下の「今すぐ適用」をクリックします。





## mail の設定

ここでは MacOSX に標準で添付する電子メールソフト「Mail」を例に設定を行います。

1. メールアカウントを最初に作成する場合、「Mail」を起動すると、「ようこそMailへ」画面が開きます。

ようこそ Mail へ

Mail を使用するように設定されたメールアカウントがありません。次の情報を入力して、メールを送受信してください。

氏名：

メールアドレス：

受信用メールサーバ：

アカウントの種類：

ユーザ名：

パスワード：

送信用メールサーバ (SMTP)：

「氏名」にはお好きな文字を入力します。入力された文字が、お客様のメール送信先に通知されます。

「メールアドレス」には「登録完了通知書」に記載されたお客様のメールアドレスを入力します。

「受信用メールサーバ」には「mail.himawarinet.ne.jp」と入力します。

「アカウントの種類」の項目から「POP」を選択します。

「ユーザ名」には「登録完了通知書」に記載されたお客様のアカウントを入力します。

「パスワード」には「登録完了通知書」に記載されたお客様のパスワードを入力します。


「送信用メールサーバ(SMTP)」には「mail.himawarinet.ne.jp」と入力します。

入力した内容を確認し、「OK」ボタンをクリックします。

2. メールアカウントを追加する場合は、「Mail」のプルダウンメニューから「環境設定」を選択します。



3. 「アカウントの作成」をクリックします。



#### 4. 追加するメールアカウントの設定を入力します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント情報 特殊なメールボックス 詳細

アカウントの種類: POP

説明: 仕事、個人

メールアドレス: \*\*\*@himawarinet.ne.jp

氏名: 名前

受信用メールサーバ: mail.himawarinet.ne.jp

ユーザ名: \*\*\*

パスワード: .....

送信用メールサーバ (SMTP): mail.himawarinet.ne.jp

サーバ設定...

- 「アカウントの種類」の項目から「POP」を選択します。
- 「メールアドレス」には「登録完了通知書」に記載されたお客様のメールアドレスを入力します。
- 「氏名」にはお好きな文字を入力します。入力された文字が、お客様のメール送信先に通知されます。
- 「受信用メールサーバ」には「mail.himawarinet.ne.jp」と入力します。
- 「ユーザ名」には「登録完了通知書」に記載されたお客様のアカウントを入力します。
- 「パスワード」には「登録完了通知書」に記載されたお客様のパスワードを入力します。
- 「送信用メールサーバ(SMTP)」の項目の中から「mail.himawarinet.ne.jp」を選択します。

#### 5. ウィンドウを閉じて、「変更内容を保存」します。

変更内容を保存

このアカウント (\*\*\*@himawarinet.ne.jp) は編集されています。変更を保存しますか？

保存しない キャンセル 保存