

■Windows Live メール 2011 ダウンロード方法

Windows Live メールは、「Outlook Express」や「Windowsメール」の後継にあたるメールソフトです。ダウンロードがお済みでない場合は、下記手順に従ってダウンロードしてください。


- 1 Windows ダウンロードのページ (Microsoft社)
<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/downloads> へアクセスし、「Windows Live」→「メール」の順に選択し、Windows Live メール 2011のページを開きます。




- 2 Windows Live メール 2011のページにある「今すぐダウンロード」を選択します。




- 3 「保存」を選択します。




- 4 「フォルダの参照」を選択します。



- 5 「デスクトップ」を選択し、「保存」ボタンをクリックします。



- 6 ダウンロードが終わると、デスクトップ上にWindows Live メール 2011のインストールファイルが保存されます。




■Windows Live メール 2011 インストール方法

※設定中にユーザーアカウント制御の画面が出る場合は「続行」をクリックしてください。

- 1 ダウンロードしたインストールファイルを開き、インストーラを起動します。
インストールするプログラムの選択では、「インストールする製品の選択」をクリックします。



- 2 「メール」のみをチェックし、「インストール」ボタンをクリックしてインストールを開始します。




- 3 インストール完了のメッセージが表示されたら、「閉じる」ボタンで画面を閉じ、インストールを終了してください。




■Windows Live メール 2011 アカウントの設定

- 1 「スタートメニュー」から「すべてのプログラム」→「Windows Live メール」の順に選択し、「Windows Live メール」を起動します。



- 2 メールアカウントの追加画面が表示された場合は、3へ進み登録作業を行なってください。メールアカウントの追加画面が表示されない場合は、画面左上の「アカウント」→「電子メール」の順に選択して登録画面を表示します。



3 電子メールアカウント情報を入力します。

- ・「電子メールアドレス」には、「登録完了通知書」に記載されているアカウントに「@himawarinet.ne.jp」を組み合わせたメールアドレスを“半角英数小文字”で入力します。
- ・「パスワード」には、「登録完了通知書」に記載されたパスワードを“半角英数小文字”で入力します。
- ・「表示名」には、任意のお名前を入力してください。

「手動でサーバー設定を構成する」にチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live IDをお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:
[新しい電子メールアドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:
 パスワードを保存する(注)

表示名:

手動でサーバー設定を構成する(注)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになります。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

4 電子メールサーバーの情報を入力します。

- ・受信サーバー情報の「サーバーの種類」は、「POP」に設定します。
- ・「サーバーのアドレス」は、受信サーバー情報・送信サーバー情報ともに「mail.himawarinet.ne.jp」を“半角英数小文字”で入力します。
- ・「ログオン ユーザー名」には、前画面の電子メールアドレス欄に入力したアカウント（@より前の文字）が自動で入力されます。自動で入力されない場合や、「登録完了通知書」に記載されたアカウントと異なる場合は、「戻る」ボタンで前画面へ戻り、メールアドレスが正しく入力されているかを確認してください。

上記の項目を入力・確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類: <input type="text" value="POP"/>	サーバーのアドレス: <input type="text" value="mail.himawarinet.ne.jp"/> ポート: <input type="text" value="25"/>
サーバーのアドレス: <input type="text" value="mail.himawarinet.ne.jp"/> ポート: <input type="text" value="110"/>	<input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(注) <input type="checkbox"/> 認証が必要(注)
<input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(注)	
次を使用して認証する: <input type="text" value="ログイン名"/>	
ログオン ユーザー名: <input type="text" value="sample"/>	

- 5 これでWindows Live メール 2011のアカウント設定は完了です。
「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。

